

Serien Nummern für Data Matrix

Kurzbeschreibung zur Erstellung des Layouts (TFF) mit TFORMer Designer

In Seite einrichten werden die wichtigsten Labelbogen-Eigenschaften festgelegt:

Seite einrichten

Etiketteinstellungen
Spezifizieren Sie die Formlargoße und die Seitenaufteilung

Stellen Sie ein, wie viele Labels (logische Seiten) pro physikalischer Seite gedruckt werden. Die Größe der physikalischen Seite hängt von den Einstellungen des Ausgabegerätes ab.

Einstellungen

Anzahl der Spalten: 4
Anzahl der Zeilen: 10
Spaltenbreite: (auto)
Zeilenhöhe: (auto)
Spaltenabstand: 0.500 mm
Zeilenabstand: 0.500 mm

Druckfolge

☐ Unten, dann nach rechts
☒ Rechts, dann nach unten

< Back Next > Finish Cancel Help

Entwerfen Sie Ihr Label und fügen Sie den Strichcode und das Textelement ein.

Detail - Detail

1 2 3 4 5

1 2 3

Allgemein

Barcodeinhalt	Counter
Strichcodetyp	Data Matrix
Prüfziffer	Default
Strichcode Farbe	000000
Schriftart	Arial(12)
Textfarbe	000000
Füllfarbe	ffffff
Klartextzeile	Unten
Abstand Klartextzeile	0.000 mm
Rotation	0 - 0°


DataMatrix

Erweitert

Escapessequenzen	Nein
Hex-Daten	Nein
Format	
Bearer Width	0.000 mm
Modulbreite	0.508 mm
Notch height	(auto)

Für den Data Matrix sind folgende Eigenschaften eingestellt:

Für unsere Serien-Nummer benötigen wir die Datenfelder **Startwert** und **Counter**.



Diese werden wie folgt definiert:

The dialog box 'Datenfeld bearbeiten' is shown with the following fields:

- Name: Startwert
- Datentyp: Double
- Vorgabewert: (empty)
- Beschreibung: (empty)

Buttons: OK, Abbruch

The dialog box 'Datenfeld bearbeiten' is shown with the following fields:

- Name: Counter
- Datentyp: String
- Vorgabewert: (empty)
- Beschreibung: (empty)


Buttons: OK, Abbruch

Der Counter richtet sich nach einer Berechnung, die wie folgend beschrieben im Formular hinterlegt wird.

In der Entwurfsübersicht klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Überschrift "Detailbereich". Es öffnet sich ein Kontextmenü, in dem wählen Sie "Berechnungen davor" aus.

Bei den Berechnungen für das Detailband verwenden wir folgenden Ausdruck:


Counter = **Format(Startwert + RecordCopy, "0000000000")**



Der Counter wird mit dem Format Befehl auf 10 Stellen mit führenden Nullen begrenzt.

Das berechnete Counterfeld muss jetzt noch dem Barcode und dem Textelement zugewiesen werden:

Doppelklick auf den Strichcode, im Bearbeitungsdialog unten *Counter* eingeben bzw. rechts oben das Datenfeld *Counter* auswählen.




Genauso mit dem Textfeld.

Vor dem Ausgeben der Etiketten auf die Datenansicht wechseln (Register Daten unten) und die Datenfelder befüllen:

Startwert = 123456789

Kopien = 40 (= 40 Etiketten)



Drücken Sie auf Register->Vorschau um die Druckvorschau anzusehen.

